

AI - 全球智能模型中转平台

登录地址 <https://www.zhonghedingfu.com/>

本系统为内部测试，仅仅面向邀请用户内部测试开放。

1、使用邀请码注册后，点击 API Keys 创建 Key ，注意选择 GptPlus 组（PS：Plus 组可以生成图片，default 组不支持图片生成，两者价格相差一倍）。



2、根据 Chatgpt 官方教程安装 Codex。安装完毕后进行后续操作。

3、系统配置，有 3 种方法选 1 种即可，可根据自己情况选择：

3.1 Window 系统自动化安装：


下载 [windows 自动安装包解压后使用.rar](#) 文件，解压缩后双击 install-codex-config.cmd ，按提示输入 API Key 即可。

3.2 Mac 系统自动化安装：

下载 [mac_configure_code.sh](#) 文件，放在 Mac 系统桌面，双击后，按提示输入 API Key 即可。

3.3 手动安装（windows 和 Mac 系统适用）

在电脑安装目录 `~/codex/` 文件夹下有这样两个文件 `config.toml` 和 `auth.json` 。其中 `auth.json` 不一定有，需要第一次 api key 登录后才有。



```
model_provider = "OpenAI"  
model = "gpt-5.5"  
review_model = "gpt-5.5"  
model_reasoning_effort = "xhigh"  
disable_response_storage = true  
network_access = "enabled"  
windows_wsl_setup_acknowledged = true  
model_context_window = 1000000  
model_auto_compact_token_limit = 900000
```

```
[model_providers.OpenAI]  
name = "OpenAI"  
base_url = "https://zhonghedingfu.com"  
wire_api = "responses"  
requires_openai_auth = true
```

用上面红色部分内容，替换掉 `~/codex/config.toml` 中开头的内容

```
C:\Users\Administrator> .codex > config.toml
1 model_provider = "OpenAI"
2 model = "gpt-5.5"
3 review_model = "gpt-5.5"
4 model_reasoning_effort = "xhigh"
5 disable_response_storage = true
6 network_access = "enabled"
7 windows_wsl_setup_acknowledged = true
8 model_context_window = 1000000
9 model_auto_compact_token_limit = 900000
10
11 [model_providers.OpenAI]
12 name = "OpenAI"
13 base_url = "https://api.openai.com/v1"
14 wire_api = "responses"
15 requires_openai_auth = true
16
```

```
{
  "auth_mode": "apikey",
  "OPENAI_API_KEY": "sk-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}
```

用上面红色部分内容，替换掉~/codex/auth.json 中的代码内容

```
C:\Users\Administrator> .codex > {} auth.json > ...
1 {
2   "auth_mode": "apikey",
3   "OPENAI_API_KEY": "sk-8c0a3...28caca9563ff168d"
4 }
```

4、系统登录：

登录 codex，选择 使用其他方式登录



登录界面输入你创建的 API-Key 。

注意： 需要完整使用 Codex 的所有功能和插件服务，需要注册 Codex 账号登录，安装好插件后，再使用 API-key 登录使用。